




# **SnrLogChecker**

# **Bedienungsanleitung**


Autor/Programmierung:  
© Michael Kretschmann  
November 2023


## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
Hinweis	➡	3
1 Anwendungsgegenstand der Software SnrLogChecker	➡	3
2 Speicherort der bereitgestellten Informationen	➡	3
3 Programmoberfläche	➡	4
4 Grundlegende Programmeinstellungen	➡	5
5 Arbeitsmodi	➡	6
5.1 Dialog-Modus	➡	6
5.2 Kommandozeilen-Modus	➡	6
6 Der Check-Vorgang	➡	7
7 Protokolle	➡	7
7.1 Check-Protokoll	➡	7
7.2 Fehler-Protokoll	➡	7
8 Systemvoraussetzungen	➡	8
9 Wichtige Hinweise	➡	8




## 1. Anwendungsgegenstand der Software SnrLogChecker



**SnrLogChecker** dient als **Bindeglied** zwischen dem **PHD2-Guiding-Assistent** und dem **ASCOM Generic File SafetyMonitor Driver** () , um über ihn Informationen an die Sequencer-Software weiterzuleiten.


SnrLogChecker liest den aktuellen SNR-Wert aus der PHD2-Logdatei in einem zu vereinbarenden Zeitintervall, bereitet ihn entsprechend der vereinbarten Programmeinstellungen auf oder auch nicht und stellt die entsprechende Information im vorgenannten Intervall in einer Textdatei bereit, die vom ASCOM Generic File SafetyMonitor Driver oder der Sequencer-Software gelesen und interpretiert werden kann, um ggf. Maßnahmen zur Steuerung der Astro-Hardware einzuleiten. Der ASCOM Generic File SafetyMonitor Driver erwartet die Information in der oben erwähnten Textdatei. 

## 2. Speicherort der bereitgestellten Informationen

Die Datei, in der SnrLogChecker die Information bereitstellt, trägt den Namen **SnrLogChecker.txt** und befindet sich im Ordner **C:\Users\Username\Documents\SnrLogChecker** bzw. **C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\SnrLogChecker**. 

### 3. Programmoberfläche





#### 4. Grundlegende Programmeinstellungen

Bevor die Software ihren Zweck erfüllen kann, sind grundlegende Einstellungen vorzunehmen (siehe Programmoberfläche):

- 1 Aufrufen des Eingabe- bzw. Änderungs-Modus.
- 2 Einstellen des Ordners, in dem PHD2 seine Log-Dateien ablegt. Mit der [Ordner]-Schaltfläche öffnen Sie den Dialog für die Ordnerwahl.
- 3 Festlegen des SNR-Grenzwertes, bei dessen **Unterschreitung** ggf. ein entsprechendes Flag oder der SNR-Wert mit ggf. vorangestellter Zeichenkette in die Übergabedatei geschrieben wird
- 4 Einstellen eines Faktors, mit dem die aktuelle Belichtungszeit zu einem Zeitintervall multipliziert wird, in dem der SNR-Wert gecheckt und eine Information bereitgestellt wird
- 5 Festlegen, ob ein Flag übergeben werden soll oder der SNR-Wert
- 6 Bei Flag-Übergabe: vereinbaren, welches Zeichen als Flag für den Zustand OK dient (Leerzeichen sind unzulässig und werden automatisch entfernt).
- 7 Bei Flag-Übergabe: vereinbaren, welches Zeichen als Flag für den Zustand NICHT OK dient (Leerzeichen sind unzulässig und werden automatisch entfernt).
- 8 Bei SNR-Wert-Übergabe: vereinbaren, ob dem SNR-Wert eine Zeichenkette vorangestellt werden soll (Leerzeichen sind unzulässig und werden automatisch entfernt). **Siehe Ergänzende Erläuterung!** ➡
- 9 Festlegen, ob ein Protokoll der Checks geführt werden soll.
- 10 Festlegen, ob im Dialog-Modus Fehler im Prozess zusätzlich zum Fehlerprotokoll auch in Mitteilungsfenstern angezeigt werden sollen.
- 11 Festlegen, ob sich das Programm bei einer SNR-Grenzwertunterschreitung selbst beenden soll.
- 12 Die [OK]-Schaltfläche speichert die vorgenommenen Eingaben und schließt den Änderungs-Modus.

- 
- 13 Die [Abbrechen]-Schaltfläche verwirft vorgenommene Eingaben und schließt den Änderungs-Modus.

---

  - 14 Die [Hilfe]-Schaltfläche zeigt diese Bedienungsanleitung an.

---

  - 19 Die [Beenden]-Schaltfläche schließt das Programm.

---

  - 20 Zeigt die Programm-Information an.
- 

**Ergänzende Erläuterung:** Mit den Punkten 5, 6, 7 und 8 legt man fest, ob man ein Flag und die zwei dafür infrage kommenden Zeichen übergeben möchte oder den SNR-Wert als solchen mit einer optional voranstellbaren Zeichenkette. Somit kann darüber entschieden werden, ob SnrLogChecker die Grenzwertunterschreitung prüft oder der ASCOM Generic File SafetyMonitor Driver dies tun soll. Bei letzterer Verfahrensweise ist jedoch **unbedingt zu beachten**, dass dann sowohl SnrLogChecker als auch ASCOM Generic File SafetyMonitor Driver einen SNR-Grenzwert prüfen. Diese müssen unbedingt identisch sein, da ansonsten Fehler im Gesamtsystem die Folge sein werden. Wenn die automatische Programmbeendigung nach Grenzwertunterschreitung aktiviert ist und das Programm sich ggf.beendet, stellt es dann keine Informationen mehr bereit. Ist der im SafetyMonitor Driver vereinbarte Grenzwert höher als in SnrLogChecker, erfolgt im erforderlichen Moment keine Shutdown-Sequenz. **Fatal!** Bei der Flag-Übergabe kann das nicht passieren. ➡

## 5. Arbeitsmodi

### 5.1. Dialog-Modus

Wird das Programm über das **Programm-Menü oder das Desktop-Icon** aufgerufen, startet es im Dialog-Modus.

Dieser ermöglicht das Vornehmen von Programmeinstellungen, das Testen bzw. Simulieren der Arbeitsweise sowie das Ansehen bzw. Löschen von Protokollen. Nachrichten und Fehler können dann auch mittels Dialogfenster angezeigt werden (Punkt 10). Ein Eingreifen in den Check-Vorgang ist jederzeit möglich.

Unterschreitet der aktuelle SNR-Wert den Grenzwert, wird der Wert übergeben und das Programm wird weiter wie gehabt ausgeführt, bis der Nutzer eingreift, es sei denn, die Option „automatische Programmbeendigung nach Grenzwertunterschreitung“ (Punkt 11) wurde aktiviert. Prinzipiell wird davon ausgegangen wird, dass der Dialog-Modus hauptsächlich zu Tests oder Simulationen genutzt wird.

Die Bedienung der Software ist nahezu intuitiv, da sie über „sprechende“ Bedienelemente verfügt, d.h. bei Positionierung des Mauszeigers auf einem Element wird ein erläuternder Kurztext angezeigt. ➡

### 5.2. Kommandozeilen-Modus

Der Kommandozeilen-Modus zeigt nur das Check-Fenster an. Einstellungen können daher nicht vorgenommen werden. Nachrichten bzw. Fehler werden im unteren Teil des Fensters angezeigt und in Protokollen gespeichert, die im Dialog-Modus angezeigt werden können. Das Fehler-Protokoll wird für jede Sitzung neu begonnen. Das Check-Protokoll wird solange fortgeschrieben, bis es gelöscht wird. Danach wird es neu begonnen. Unterschreitet der aktuelle SNR-Wert den Grenzwert, wird der Wert übergeben und falls die Option „automatische Programmbeendigung nach Grenzwertunterschreitung“ aktiviert wurde (Punkt 11), wird das Programm beendet, da davon ausgegangen wird, dass in diesem Fall die Beobachtung eingestellt und das System heruntergefahren wird. Ist die Option nicht gewählt, wird das Programm weiter ausgeführt, bis es vom Anwender beendet wird. Der Kommandozeilen-Modus ist für die automatische Ausführung des Programms gedacht, indem der Aufruf (z.B. von einer anderen Software) mit dem Parameter C erfolgt:

**SnrLogChecker.exe C** 

## 6. Der Check-Vorgang

---

Der Check-Vorgang wird, egal ob im Dialog- oder Kommandozeilen-Modus, in einem separaten Fenster ausgeführt und angezeigt.

---

- 15 Startet im Dialog-Modus den Check.
  - 21 Zeigt den aktuellen SNR-Wert an. Ein den Grenzwert unterschreitenden Wert wird rot dargestellt.
  - 22 Zeigt die aktuelle Belichtungszeit in Sekunden an.
  - 23 Zeigt die Dauer des aktuellen Prüfintervalls in Sekunden an. Die Dauer des Prüfintervalls ist das Produkt aus aktueller Belichtungszeit und voreingestelltem Faktor.
  - 24 Zeigt die fortlaufende Check-Nummer an (Zählwerk).
  - 25 Zeigt den Namen der PHD2-Log-Datei an, die als Datenquelle für den SNR-Wert dient.
  - 26 Zeigt Fehlermeldungen an.
  - 27 Stoppt den Check.  
Im Dialog-Modus kehrt das Programm zum Hauptfenster zurück.  
Im Kommandozeilen-Modus wird das Programm beendet.
- 




## 7. Protokolle

### 7.1. Check-Protokoll

- 16 Zeigt das Check-Protokoll an, sofern vereinbart wurde, eins zu führen. Die Checks werden dann so lange protokolliert, bis das Protokoll gelöscht wird. Danach wird das Protokoll neu begonnen.
-


---

17 Löscht das Check-Protokoll. 

---

## 7.2. Fehler-Protokoll


---

18 Zeigt das Fehler-Protokoll an, sofern eines vorhanden ist. Das Fehler-Protokoll wird mit jeder Sitzung neu begonnen, also nicht fortlaufend fortgeschrieben. 

---

## 8. Systemvoraussetzungen

SnrLogChecker stellt keine erhöhten Anforderungen an die Systemumgebung. Folgende System-Parameter sollten erfüllt sein:

Betriebssystem:	Windows XP, 7, 8, 10, 11
Architektur:	32-Bit, 64-Bit
RAM:	min. 4 GB
Festplattenplatz:	Nicht der Rede wert!
PDF-Anzeigesoftware:	Adobe / Web-Browser / ... 

## 9. Wichtige Hinweise

1. Während der Installation kann es vorkommen, dass Ihre Antiviren-Software SnrLogChecker als Virus bzw. Viren-befallen meldet. Das ist ein **Fehlalarm** und ein **bekanntes Problem**, welches in der Codebeschaffenheit begründet ist, und sofern mir bekannt, den betreffenden Herstellern von Anti-Viren-Software mitgeteilt wurde.
2. Es ist möglich, dass Windows die Installation ablehnt, weil SnrLogChecker kein **MS-Zertifikat** besitzt. Übergehen Sie diesen Hinweis. 